

## 1.1.5. Caudales medios por mes según estación hidrométrica. Año 2007

Estación	Localización			Río	Módulo <sup>(1)</sup>	Caudales medios mensuales				
	Latitud	Longitud	Altitud			Ene	Feb	Mar	Abril	May
			m.s.n.m.			m³/s				
Entrante a Alicurá <sup>(2)</sup>	///	///	///	Limay	272,7	279	179	117	96	94
Villa Llanquín <sup>(3)</sup>	40° 53'	71° 05'	900,0	Limay	226,0	240	164	106	83	81
La Cantera	40° 41'	71° 08'	820,0	Traful	47,0	39	15	12	13	14
Collón Curá										
(Desembocadura) <sup>(4)</sup>	///	///	///	Collón Curá	411,0	209	103	75	95	104
Ea. Huechahue	39° 57'	70° 48'	750,0	Aluminé	203,0	82	41	30	38	40
Puesto Collunco <sup>(5)</sup>	///	///	///	Chimehuín	///	55	30	20	25	30
Puente RN 234 <sup>(6)</sup>	///	///	///	Quilquihue	///	19	9	6	8	12
Puesto Córdoba	40° 30'	71° 10'	810,0	Caleufú	48,0	32	11	6	13	15
La Higuera <sup>(7)</sup>	38° 35,08'	69° 21, 68'	450,0	Neuquén	311,5	314	176	121	111	101

Estación	Río	Caudales medios mensuales						
		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		m³/s						
Entrante a Alicurá <sup>(2)</sup>	Limay	86	119	131	155	240	340	331
Villa Llanquín <sup>(3)</sup>	Limay	73	99	112	127	174	243	252
La Cantera	Traful	13	20	19	27	66	97	78
Collón Curá								
(Desembocadura) <sup>(4)</sup>	Collón Curá	107	241	208	303	647	635	360
Ea. Huechahue	Aluminé	46	115	101	166	343	295	133
Puesto Collunco <sup>(5)</sup>	Chimehuín	37	64	60	58	98	122	93
Puente RN 234 <sup>(6)</sup>	Quilquihue	12	23	21	27	50	52	34
Puesto Córdoba	Caleufú	12	29	24	40	102	114	71
La Higuera <sup>(7)</sup>	Neuquén	100	169	133	192	340	342	171

<sup>(1)</sup> Caudal medio anual promedio para la serie de años utilizada.

<sup>(2)</sup> Estación de cierre de la cuenca Alto Limay y Traful.

<sup>(3)</sup> Sustituye a la Estación Rincón de Creide. Está ubicada junto a la pasarela de Villa Llanquín.

<sup>(4)</sup> Estación de cierre de la cuenca del Collón Curá.

<sup>(5)</sup> Está ubicada en el río Chimehuín aguas abajo de la desembocadura del río Curruhé. Sustituye a la Estación Puesto Confluencia.

<sup>(6)</sup> Está ubicada en el río Quilquihue aguas abajo del puente. Sustituye a la Estación Puesto Confluencia.

<sup>(7)</sup> Estación aguas abajo de Paso de los Indios.

**Nota:** Los datos geográficos e hidrológicos corresponden a los puntos de medición de afluentes a embalses.

**Fuente:** Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).